



Práce v cloudu systému FlexiPOS

Zpracoval: Hruška Tomáš, Jana Loudová

Datum aktualizace: 6. listopadu 2017

Verze: 4.1



1. Obsah



Přihlášení do systému a hlavní obrazovka	3
Menu Data	44
Ceník	4
Strom.....	5
Pokladní.....	7
Role	8
Zákazník.....	9
Menu Zařízení	10
Pokladna.....	10
Monitoring	10
Přehledy	11



Přihlášení do systému a hlavní obrazovka

K přihlášení do cloudu můžeme použít libovolný moderní prohlížeč, doporučujeme Google Chrome. Cloud najdete na adrese <http://pos.arit.cz>

Po připojení FlexiPOS cloud vyzve k přihlášení:



Po přihlášení se dostaneme do základní obrazovky cloudu. Dvě menu v levé části umožňují správu dat a zařízení.

Jednotlivé volby jsou popsány v následujících odstavcích.



Menu Data

Modul Data je určen ke správě dat v systému FlexiBee, ke kterému je FlexiPOS připojen. Zobrazuje pouze vybranou a pro FlexiPOS potřebnou množinu dat z FlexiBee, ostatní nechává beze změny.

Ceník

Záložka Ceník umožňuje rychlou a jednoduchou správu ceníkových položek, jako je založení položky do ceníku, zadání základních dat (cena, EAN, měrná jednotka), zařazení položky do stromu ceníku a přiřazení obrázku.

Řazení ceníku

Pokročilá funkce řazení produktů v prostředí pokladny.

Strom

Zobrazí celý strom ceníku z FlexiBee a umožňuje jednoduché přidávání uzlů.

Pokladní

Umožňuje správu pokladních – uživatelů pokladního systému. Záznam vytvořený touto funkcí se ukládá do FlexiBee ve formě záznamu v přehledu Kontakty pod vlastní firmou. Nastavení hesla a role pokladního se po vytvoření v cloudu ukládá ke kontaktu v příloze typu .json, proto nelze správu uživatelů POSu provádět ve FlexiBee, ale výhradně v cloudu.

Role

Umožňuje tvorbu a správu rolí, které řídí práva uživatelů systému (pokladních). Vyplňte název role a přidejte operace, které může uživatel s touto rolí vykonávat. V modulu Pokladní pak roli přiřadte uživatelům. Uživatel může mít přiděleno více rolí, které se pak „sčítají“.


Zákazníci

Přidáním záznamu je do přehledu Adresy firem ve FlexiBee založena nová firma s přiřazeným štítkem FLEXIPOS. Pouze na firmy s tímto štítkem je v pokladním systému POS.

Menu Zařízení

Položky menu Zařízení umožňují spravovat jednotlivé pokladny a data v nich, kontrolovat přenosy dat a měnit nastavení jednotlivých zařízení.

Pokud je zařízení připojené do systému, zobrazí se vedle něj modré zaškrtnutí. U aktivních zařízení je možné po kliknutí rozbalit nabídku Služby.



Monitoring

Nabídka zobrazí data dokladů uložená v pokladně.

Doklady, které ještě neprošly inventurou, jsou zařazené pod záložkou Aktuální doklady. Ostatní doklady jsou dělené dle data a času příslušné inventury.

Přehled Monitoring obsahuje datum vystavení, číslo dokladu, jméno pokladního, typ dokladu a částka.


Ve sloupcích Účetnictví a EET se zobrazuje informace o tom, zda byl doklad přenesen do FlexiBee, resp. odeslán do EET (✓), nebo ne (⚠). V případě chyby se po kliknutí na chybovou ikonu otevře nové okno s detailní informací o chybě.

Kliknutím na ikonu detailu (📄) lze zobrazit položky dokladu, další detailní informace (historii dokladu, kódy EET, typ a stav úhrady) a nabídku souvisejících akcí.


Storno lze použít pouze na doklady, které dosud neprošly Inventurou!

Přehledy

Agenda nabízí několik přehledů, které vám umožní získat statistiky z pokladen.



Přehledy pokladny





Neodeslané EET doklady

Ukáže seznam dokladů, které neprošly do systému EET, umožní opětovné manuální odeslání.

Synchronizace

Zobrazuje stav synchronizačního procesu, umožní jej vypnout a spustit. Výsledky vlastního přenosu dokladů do účetního software a do systému EET jsou zobrazovány pod volbou Monitoring (viz výše).

Inicializace

Slouží k počátečnímu hromadnému načtení dat z účetního systému nebo k načtení dat po větším objemu změn v databázi FlexiBee (významné doplnění nebo naopak odebrání ceníkových položek apod.). Běžné změny zařizuje synchronizační proces.

Doplňková volba „Smazat před nahráním“ umožňuje rychlejší přenos většího objemu dat. Doporučeno používat uvážlivě, zejména s ohledem na stabilitu internetového připojení.

Nastavení

Tato volba vám umožní nastavit pokladnu podle vašich potřeb. Seznam možných nastavení odpovídá verzi SW na pokladně.

Nastavení zařízení

název pokladny	<input type="text" value="TST"/>	čas pro grupování položek ee etejným id	<input type="text" value="90"/>	umožnit dokončit doklad bez tisku	<input type="checkbox"/>
začátek číselné řady pro objednávky	<input type="text" value="201700000"/>	počet sloupců v pokladně	<input type="text" value="5"/>	strukturovaný strom ceníku	<input type="checkbox"/>
počátek číselné řady pro účtenky	<input type="text" value="20171000000"/>	klávesenice / ttečka čárových kódů je připojena k io serveru	<input type="checkbox"/>	readonly synchronizace	<input type="checkbox"/>
počátek číselné řady pro vydané faktury	<input type="text" value="20172000000"/>	omezit prodej do záporu	<input type="checkbox"/>	zasílat doklady do EET	<input type="checkbox"/>
počátek číselné řady pro přijaté	<input type="text" value="20173000000"/>	ceník není ukládán v zařízení (pro velké ceníky)	<input type="checkbox"/>	ostrý provoz EET	<input type="checkbox"/>
počátek číselné řady pro skladové doklady	<input type="text" value="20174000000"/>	zobrazovat klikací bankovky	<input type="checkbox"/>	defaultní doklad	<input type="text" value="uct"/>
počátek číselné řady pro pokladní doklady	<input type="text" value="20175000000"/>	oddělovač desetinných míst	<input type="text" value="."/>	storno dokladu	<input type="checkbox"/>
počátek číselné řady pro inventury	<input type="text" value="20176000000"/>	oddělovač tisíců	<input type="text"/>	tlačítko přehled prodejů	<input type="checkbox"/>
synchronizační čas pokladna - aplikační server	<input type="text" value="10"/>	povolit storno položky	<input type="checkbox"/>	tlačítko nastavení služeb	<input type="checkbox"/>
timeout pro komunikaci s aplikačním serverem	<input type="text" value="30"/>	povolit editaci ceny zboží	<input type="checkbox"/>	zobrazovat virtuální klávesnici pokladny	<input type="checkbox"/>
čas po kterém je pokladník odhlášen	<input type="text" value="600"/>	zobrazovat skladové množství	<input type="checkbox"/>		
		umožnit rychlou platbu	<input type="checkbox"/>		

Vytištěné doklady

Tato volba vám ukáže fyzickou podobu aktuálních dokladů spolu s jejich elektronickým opisem.